


13 cm

Bitte hier schneiden oder falten und die Blätter mit einem Klebeband zusammenfügen



Bastelanleitung für einen fünfzackigen 3-D-Strohstern

ARBEITSAUFWAND

Je nach Fertigkeit ungefähr 1-2 Stunden

Material

- 40 Halme Weizenstroh ohne Ähren, mindestens 35 cm lang (bestellbar unter dem Namen «Strohhalme für 3-D-Sterne») auf www.getreidedeko.ch)
- Garn oder starker Faden, beige (oder auch eine andere Farbe)
- Stecknadeln
- Korkbrett (oder Styropor)
- Schere
- Schablone (dafür die beiden A4-Blätter zusammenkleben)
- 10 Gummibänder
- Lineal
- Lauwarmes Wasser und ein Küchentuch



Vorbereitung

- Strohhalme ungefähr zwei Stunden vor dem Basteln in lauwarmes Wasser einlegen und mit einem Küchentuch beschweren, damit sie nicht schwimmen
- 20 Garn- oder Fadenstücke von etwa 15-20 cm Länge bereitlegen

Arbeitsschritte

1. Strohhalme aus dem Wasser nehmen und ins nasse Küchentuch einschlagen. Halme, die nicht gerade benutzt werden, feucht halten.




2. Mit vier Halmen einen Strohstern legen. Mit einem Finger auf die Mitte drücken. Ein Stück Garn (oder Faden) nehmen und diesen von aussen her in Richtung Mitte abwechselnd über einen Halm und beim nächsten darunter durchziehen und so fort, anschliessend gleichmässig in Richtung Mitte anziehen, satt verknoten und Fadenenden abschneiden.




3. Erneut vier Halme nehmen und Schritt 2 wiederholen.

4. Die beiden Sterne versetzt aufeinanderlegen und wie in Schritt 2 beschrieben zusammenbinden. Es sollte in der Mitte ein kompaktes «Bödeli» entstehen.




5. Die Schritte 2-4 mit den restlichen 32 Strohhalmen wiederholen, bis fünf 16-armige Sterne entstanden sind.


6. Einen 16-armigen Stern nehmen und flach halten. Danach jeden zweiten Halm – über den Faden, sodass man diesen nicht mehr sieht – nach unten klappen und diese acht Halme provisorisch mit einem Gummiband zusammenbinden. Danach den Stern umdrehen und das Ganze mit den restlichen 8 Halmen wiederholen.



7. Schritt 6 mit den übrigen vier 16-armigen Sternen wiederholen.



8. Nun geht es an die Montage. Dafür das Korkbrett zur Hand nehmen sowie die Schablone.



9. Schablone auf das Korkbrett aufstecken und anschliessend die fünf vorgefertigten Teile in der Mitte knicken und gemäss der Schablone ebenfalls aufstecken. Die Halmenden zeigen dabei nach aussen, der Knick beziehungsweise das «Bödeli» nach innen. Die «Bödeli» müssen dabei mit Stecknadeln fixiert werden.



10. Stern-Arme exakt gemäss der Schablone ausrichten. Sie dürfen nicht krumm oder schräg sein, sich nicht überkreuzen und sollten genau aufs Zentrum ausgerichtet sein.



11. An der Spitze des ersten der jetzt noch fünf Stern-Arme die Gummibänder entfernen und die 16 Halme mit Garn zusammenbinden. Unbedingt darauf achten, dass die Arme gleich lang sind (mit Lineal nachmessen!). Die Länge orientiert sich am kürzesten Halm.



12. Schritt 11 bei den restlichen vier Stern-Armen wiederholen.

13. Wenn alles zusammengebunden ist, die Schablone entfernen und die fünf Enden auf dieselbe Länge kürzen. Oder auch nicht, falls einem das besser gefällt.



14. Zum Schluss den Stern flach liegend trocknen lassen.

